



Guia ATCUD

Índice

- 1 - Dados necessários para efetuar a comunicação
- 2 - Como efetuar a comunicação
- 3 - Erros conhecidos e como os contornar
- 4 - Configurar utilizador e Consultar códigos na AT

1 - Este documento serve de guia na comunicação das séries ATCUD.

Para iniciarmos este processo é necessário existir um utilizador na **AT** com as opções **WSE** e **CGS** ativas.

(WebService e Comunicação e Gestão de Séries)

O utilizador ou conta da AT, não deverá ter nenhuma sessão ativa quando estivermos a efetuar esta operação.

É também possível, efetuar esta comunicação através da conta principal da AT.

A licença PT-CERT deverá ter o devido upgrade efetuado (exceto nas RENTAL12 que são as anuais, onde existe este upgrades incluídos) e o ficheiro da licença descarregado na máquina/pen de licença.

A máquina tem de estar também devidamente **atualizada** com a última release do software.

O cliente necessita também de acesso à internet, caso contrário este processo fica sem efeito sendo necessário a comunicação manual das séries através do portal da AT (pesquisando **“Séries”** no motor de busca e selecionando o resultado **“Comunicação de Séries”**).

2 - Após todos os passos anteriores estarem confirmados, necessitamos de colocar os dados na máquina.

Para isso precisamos de pesquisar no CONFIGURAR MÁQUINA as keywords “**NA AT**” (login na conta de Técnico > Diversos > Plugins > Configurar Máquina):

na at

CHAVES		VALORES
1	saft) Login na AT	
2	saft) Password na AT	
3	saft) Codigos das series registadas na AT - ATCUD	FS 003,kjjhjkkhiljlljjhujh@FT 003,k
4	saft) Auto-regista series na AT	0

✕

▼

▼

▲

▲

✓

⌂

🔍

📅

HARDWARE

ÁREAS

ZONAS DE IMPRESSÃO

Preenchemos após isso, o **LOGIN NA AT** (contribuinte ou o utilizador que por norma é o NIF/1 ou NIF/2 ex.: 512345678 consoante o número de utilizador criado) e a **PASSWORD NA AT**.

Após esse passo, necessitamos de confirmar o(s) número(s) de série a comunicar.

Ao carregar na flag:

na at

CHAVES		VALORES
1	saft) Login na AT	
2	saft) Password na AT	
3	saft) Codigos das series registadas na AT - ATCUD	FS 003,@FT 003,@FR 003,@NC 003
4	saft) Auto-regista series na AT	0

✖

▼

▼

▲

▲

✔

⌂

🔍

📅

HARDWARE

ÁREAS

ZONAS DE IMPRESSÃO

Ir  aparecer as s ries utilizadas atualmente na m quina, juntamente com a s rie “D” (documentos de demonstra  o) e s rie “M” (documentos manuais).

Refor amos que pode ser necess rio ambas as s ries estarem declaradas (M e D), pois no caso de algum erro de registo, ou algum constrangimento com a m quina, existir a possibilidade de identificar atrav s desses documentos ou de lan ar manualmente documentos que ap s uma reinstala  o possam n o constar nos registos de vendas.

**SE O CLIENTE TIVER MAIS QUE UM ESTABELECIMENTO COM PT-CERT N O
ESQUECER DE ALTERAR A S RIE DOS DOCUMENTOS EM ALGUMA DAS M QUINAS,
PESQUISANDO “S RIE” NO CONFIGURAR M QUINA DE FORMA A N O HAVER
SOBREPOSI  O DE SAFTs - UTILIZAR A FLAG:**

2

tiposdoc) Prefixo de serie para os documentos

003


Podemos visualizar então os documentos de série:

	Série	Código
1	FS 003	
2	FT 003	
3	FR 003	
4	NC 003	
5	GT 003	
6	CM 003	
7	RG 003	
8	FS 003D	
9	FT 003D	
10	FR 003D	

Não necessitamos de efectuar quaisquer alterações à flag anterior, seguimos então para o passo final que será a ativação da flag (passamos de 0 para 1 ou preenchemos com 1):

na AT

CHAVES		VALORES
1	saft) Login na AT	
2	saft) Password na AT	
3	saft) Codigos das series registadas na AT - ATCUD	FS 003,@FT 003,@FR 003,@NC 003
4	saft) Auto-regista series na AT	0



Após ativarmos o auto-regista confirmamos no configurar máquina e o software irá reiniciar uma vez, depois **necessitamos de aguardar** enquanto o mesmo comunica as séries. Após terminar a comunicação o PT-CERT irá **reiniciar novamente**.

O PT-CERT irá comunicar as séries terminando assim este processo.

Se existir algum erro, o PT-CERT irá informar que **EXISTIU ERROS NA DECLARAÇÃO DA SÉRIE “XYZ”** e irá apresentar esses erros.

No passo seguinte iremos ver como proceder no caso de haver esses erros.

3 - Os erros conhecidos até à data são os seguintes:

- **Não foi possível registar a Série. Erro de Autenticação/Autorização - Pedido de Cliente.**

No caso de apresentar qualquer outro erro (que não esteja aqui explanado), ou este, em todos os documentos de série, é necessário confirmar se o respectivo utilizador tem o **WSE** e **CGS** ativos.

Se acontecer este erro em alguns documentos, o software ao reiniciar despoleta esse(s) mesmo(s) erro(s) e temos de confirmar a opção que irá aparecer após esses erros (questiona se pretendemos declarar novamente). O PT-CERT irá então limpar o resultado obtido e voltar a comunicar. Por vezes é necessário repetir isto algumas vezes derivado aos timeouts do servidor da AT, algo que de momento é incontornável.

- **Não foi possível registar a Série. A Série XYZ indicada para o tipo de documento Fatura Simplificada já foi registada.**

Neste caso a única solução é colocar os códigos de validação manualmente, sendo que esses mesmos foram declarados mas não conseguimos obter o resultado (no passo a seguir iremos ver como os podemos consultar).

4 - Segue os passos para criação de um utilizador na AT e como consultar os códigos de validação:

Como criar um utilizador:

- Efetuar login na AT
- Menu
- A minha área
- Posição integrada
- Autenticação de contribuintes - Gestão de utilizadores
- Criar um novo utilizador
- Após essa configuração ativar as opções **WSE** e **CGS**

Como consultar as séries declaradas ATCUD:

- Ir ao pesquisar e procurar “**série**”
- Comunicação de Séries Documentais
- Comunicar as minhas séries (carregar no botão em baixo)
- Depois carregar em “**Consultar Séries**”