

Unidade Modelo **WinRest**®

A Restauração do Séc. XXI



Copyright © 2004 - 2005 GrupoPIE Portugal, S.A.



UNIDADE MODELO WinREST 💋

Dossier do projecto da Unidade modelo

Versão: 1

Nº de Actualizações: 1



O objectivo da unidade modelo é dotar os revendedores WinREST de um cliente referencia onde todo o software WinREST esteja instalado, assim, tanto o agente como os seus novos clientes poderão ver, num caso concreto, as ultimas versões do software em pleno funcionamento.

Este dossier tenta optimizar a instalação deste projecto para que tenha sucesso, deverão escolher uma unidade que já tenha uma pré-instalação de WinREST e ligação banda larga à Internet. Depois desta escolha deverão ter em conta o seguinte hardware:

Instalação do Controlo e monitorização de Temperatura:

- Versão instalada do WinREST FO tem que ser a 5.9.5 ou superior;
- Primeiro certifique-se que tem o modulo SENSORS na licença;
- Ligar a antena ao POS, via porta USB e configurar da seguinte forma, sublinho que a Antena em si não tem configurações, só a porta:

Configuração de Dispositivos				
QuiosCinema	QuiosCinema Cimpressora de Écran Porta Série C WR Transceiver			
		Porta Série Designação Porta Série		
Côingu 1		Morada /dev/usb/tts/0	Ballid Traits	
Гок		Paulikida Sem Paridade	Controlo de Flexo Nenhum	
Cancela				
Ajuda	Rem	×	Canoela VOK	

 Depois de configurar a porta série temos que criar as áreas de medida e associar os sensores às respectivas áreas, isto é feito em plug-ins → Sensors:







 Depois de entrar na janela de sensores é necessário criar as áreas onde pretendemos medir valores dos sensores, cada área pode ter vários sensores, mas um sensor só pode estar associado a uma área. Cada área para cada unidade de grandeza só tem um máximo e um mínimo de alarme.



 Para associar um sensor a uma determinada área basta escolher uma área e clicar em sensores. Para associar um sensor a uma determinada área apenas clique em Sensores e em NOVO, nessa altura deverá mudar o estado dos sensores para que este envie a informação para o WinREST FO.



Sensors	Destignação
Sensor da porta	do fr Sensor da porta do frigorifico
	Activition sula
	Uiseble sensor
	Anula .
	MALS
🛄 Novo 🛄	Anula 10.00 25.00
Activation	Code
Write the sensor	activation code or press the britton on the sensor
Astivation	eule X Cancela

- Os sensores tem vários estados, que passo a enunciar
 - VERDE Modo de comunição normal (envio de 8 a 15s) modo de potencia normal;
 - Amarelo Modo de comunicação teste (envio de 1 a 2s) modo de potencia normal;
 - Azul Modo de comunicação normal modo de ALTA potencia ;
 - Lilás Modo de comunicação teste modo de ALTA potencia;
 - o Vermelho Modo OFF-line, desliga o sensor.
- Podemos definir em que postos e ou impressoras são impressos e visualizados as mensagens de alarme dos sensores;



UNIDADE MODELO WinREST 👰



 Para que o portal tecnológico tenha acesso ao WinREST, nomeadamente o WEB-Reports, é necessário que exista que a rede possa ser encontrada externamente, (por exemplo usando um, NO-IP, DynDNS, IP fixo, etc). Se um destes softwares estiver configurado num computador qualquer da rede local será o suficiente, e servirá o WinREST, Store e a vídeo vigilancia.

Instalação da Solução de Fidelização de clientes:

- Versão instalada do WinREST FO tem que ser a 5.9.5 ou superior;
- Certifique-se que tem o modulo LOYALTY na licença;
- Instalar o plugin Wbrowser;
- Instalar o plugin Loyalty;



Configuração do Portal tecnológico:

< > < × 4	🚯 💽 http://portaltecnologico.gr	rupopie.com/
Pessoais - PSILVA 🔻 🛛 Trabalho	- PSILVA 🔻 PortForward.com - Fr	re WINREST1 - Remotely Bug
🕙 http://suphp?id=9448 🤇	🖉 😳 Create PDF 🌑	🕙 pdf995s.exe (applicati 🔍 🕤
PE	portal te WI	ECNOLOGICO <mark>IREST</mark>
Video VidLANCIAPIE WinRest F0*	FAÇA O SEU LOGIN:	
WinREST TV	utilizador:	LDGIN
WEB REPORTS	Esqueceu <u>Carregue</u>	u-se do seu login? <u>e aqui</u> .

No portal tecnológico é onde é configurada a associação entre os vários servidores de vídeo vigilância, servidores de WinREST FO e servidores de Store ao login de um dado cliente, antes de adicionar no FO, ou o Store ao portal deve primeiro configurar alguns pontos no FO e no STORE:

- No WinREST
 - Versão 5.9.5 ou superior;
 - Modulo http na licença;
- No Store
 - o A versão do WinREST Store deverá ser a UX ou superior;
 - Instalar o Reports Server no mesmo computador onde já tem instalado o Store, e apontar o reports server para a base de dados do store, para isso edita o parâmetro DBNAME indicando a localização da base de dados;



Base de dados				
Driver={Firebird/InterBase(r) driver} PWD=DKEBFJENHFCOBHGHLAIMNAAFICELEAEGDNMFNOC				
DBNAME=127.0.0.1:C:\GRUPOPIE\WinREST Store UX\dat				
<				
Servidor				
Porta 8080 🚖				

 Se o servidor de Store estiver numa rede física diferente do WinREST FO, deverá configurar um no-ip, para que o servidor possa ser encontrado pelo Web Reports;

Fazendo login no portal tecnológico com o login e password de agente deverá criar o cliente Unidade modelo, da seguinte forma:

ters Associados			
Gran Noro 	Nome: Login: Password: Morada: Codigo Postal:	lovo Cliente Master	
Teste Medevigilancia - Restaurante 1 Medevigilancia - Restaurante 2 Medevigilancia - Restaurante 3 WebReports	Endereco: Telefone: NIF:		
WebReports Criar Novo WEBReports WinREST FO WEBReports do Store		SUBMETER	MOVER

Nesta janela é criado um novo Cliente Master e feita a associação de cada serviço (WinREST TV, Vídeo vigilância, WebReports e 3 Garfos) ao respectivo cliente.



 Adicionar um servidor de vídeo vigilância é feito da seguinte forma, em Câmaras escolher a opção CRIAR NOVO, no nome é dado um nome significativo, o URL é o endereço que configurou em cima para o acesso externo à loja, e a Licença do Servidor é a Licença da vídeo vigilância que aparece no menu Gerir Câmaras da vídeo vigilância;

b Criar Novo portalpie		SERVIDOR	
⊡ 🗾 WinRestTV	Nome:	VideoVigilancia - Restaurante 2	
ि Criar Novo B WinREST TV ⊡ (⊙) Camaras	URL:	http://endereço_do_cliente.no-ip.biz BAbdWiwakBYWrej6UZfLzIIKSIiSPhcLU	
	🔤 Criar Novo		
📑 Teste			
률 VideoVigilancia - Restaurante 1			
ᡖ VideoVigilancia - Restaurante 2		Submeter Remover	

- Adicionar um servidor de WebReports é feito da seguinte forma, em WebReports, escolher a opção CRIAR NOVO, no nome é dado um nome significativo, o URL endereço externo da unidade e a licença no Servidor é novamente a Key do ficheiro de licenciamento,
 - Para o WinREST FrontOffice, o endereço é da seguinte forma: <u>http://username:password@ENDEREÇO IP:8082/RPC2</u>, atenção que o username e a password não mudam, só devem alterar o endereço ip.
 - Para o Store o endereço é http:// ENDEREÇO_IP:8081

(O) Camaras Criar Novo	Пиоло	SERVIDOR	
Teste VideoVigilancia - Restaurante 1	Nome:	WEBReports WinREST FO	
TideoVigilancia - Restaurante 2	Licença do Servidor :	123456780	
WebReports Criar Novo			
WEBReports WinREST FO		Submeter Remover	



UNIDADE MODELO WinREST 🐲

 Adicionar um restaurante 3 garfos é muito simples, basta dar um nome significativo e fazer a respectiva associação com o HardLock do WinREST em questão.

NOTA: O restaurante deve ser previamente adicionado ao portal 3 garfos pelo WBrowser do WinREST.

	Par VideoVigilancia - Restaurante 1 Par VideoVigilancia - Restaurante 2 Par VideoVigilancia - Restaurante 3	-	NOVO RESTAURANTE	
Ξ	WebReports	Nome:	Restaurante Demonstrativo	
	webReports WinREST FO	Hard Lock:	0100100	
	WEBReports do Store			
Ξ	Y Restaurantes		Submeter	Remover
	Criar Novo			

Configuração para os parceiros MegaRede e Unicer:

- Versão 5.9.5 do WinREST FO ou superior
- Instalar o plugin WBrowser
- Para facilitar a operação (MegaRede e Unicer) deve configurar uma consola em PLUG-INS → CONFIGURAR como mostro em baixo;

Configuração v4.0.6 Postu 1 Cancel	
1/bit 1/bit 2/bit 2/bit 2/bit 2/bit * Auditmeter 0/bit	isservitor Windows dor
D/ISI Frinktriu 212.113.161.226 D/ISI Steeninktriu 212.113.161.227 Pusicus V/IC	езцаулау 192.168.0.254 Алтантельјар СНАТ Сировае Уликато 2



Configuração da Vídeo vigilância:

• Ver o manual de vídeo vigilância;

Comunicações:

- Com uma placa TMN no WinREST deverá instalar o seguinte:
 - WAP Internet 3G;
 - WAP GPRS Universal e escolher TMN 3G
- No Caso de usar um router deverá ter as seguintes portas configuradas:
 - Porta 22 Externa TCP para a porta 22 Interna do servidor de VV;
 - Porta 80 Externa TCP para a porta 80 Interna do para o servidor de VV;
 - Porta 8080 Externa TCP para a porta 8080 Interna do para o servidor de VV;
 - Porta 8081 Externa TCP para a porta 8080 Interna do para o reports server do store;
 - Porta 8082 Externa TCP para a porta 8080 Interna do para o reports server no FO;
 - Porta 7678 Externa TCP para a porta 7678 Interna do para o FO;

Gestão:

- Relógio de Ponto para configurar o relógio necessita apenas do seguinte:
 - Versão instalada do WinREST FO tem que ser a 5.9.5 ou superior;
 - o Modulo TIMECLOCK na licença

