

WinREST FrontOffice®

A Restauração do Séc. XXI



Manual de Transição para €uro

Copyright © 1999 - 2001 Restinfor, Lda

Índice	Pag.
Transição para o Euro	3
1. Módulo de conversão de valores	3
2. Interface com o utilizador	4
2.1. Alternar apresentação de Preços	4
2.2. Formato do Dinheiro	6
2.3. Janela de Recebimento	6
2.4. Janela Take-Away (troco rápido)	7

Transição para o Euro

Para compreender como o *WinREST* está preparado para o período de transição para o Euro, temos de compreender o novo conceito de moeda base e de moeda do operador. A moeda base é a moeda em que todos os valores na base de dados estão guardados e em que são impressos todos os documentos. A moeda do operador é a moeda em que são introduzidos e apresentados os valores ao operador. Mesmo que a moeda do operador seja diferente da moeda base, os valores internamente são sempre guardados na moeda base, pelo que podem surgir pequenas falhas de arredondamento.

A partir da versão 4.1d foram implementadas várias alterações para suportar a passagem para o Euro. Estas alterações podem dividir-se em dois grupos:

- Módulo de conversão de valores
- Interface com o utilizador

1. Módulo de conversão de valores

Para aceder à ao módulo de conversão de valores deve abrir o menu **Sistema... Técnico... Definições Gerais** e depois premir o botão 



Data de execução - Definir em que data será executada a conversão da moeda nacional para a moeda Euro. Esta operação só será executada se na data definida, o campo **Moeda Base Actual** ainda estiver definido como moeda *Nacional*. No caso dos mestres, a transição só será efectuada se o programa estiver configurado para os exportar. No caso de estar configurado para importar os mestres, como no caso de utilização do *WinREST Store*, a transição será efectuada por este último.

Este módulo permite configurar o programa para nesta data pré-programada alterar a moeda base para Euros. Esta alteração pressupõe não só calcular todos os valores monetários na base de dados para os converter para Euros, como também modificar a configuração de documentos.

Existem diversos métodos de conversão usados pelo programa:

- **Exacto** - O método exacto faz a conversão com a máxima precisão disponível. É utilizado para saldos de conta-corrente de clientes, custos de empregados, saldos do fecho financeiro e valores em caixa.
- **Arredondado** - O método arredondado utiliza o arredondamento por defeito para fazer a conversão. É utilizado para valores base de ofertas e comissões de empregados e valores por defeito de fundo de maneo de bolsas e caixas.
- **Especial** - O método especial usa as gamas de arredondamento configuradas no módulo de conversão para Euros. Este método é utilizado para os preços dos artigos e das famílias.

Moeda Base Actual - Definir qual a moeda com a qual o programa está a trabalhar internamente, independentemente da moeda visualizada no interface do programa.

Ficheiro para configuração de documentos - Designação para o ficheiro que fará a transição do ficheiro de configuração de documentos antigo, para o novo (wrstsc00.799). Assim poderá reconfigurar o novo ficheiro antes da transição, através deste ficheiro temporário.

Exemplo: Após a transição para Euros, o preço a ser apresentado em segundo plano será o Escudo. Por isso no ficheiro temporário terá que proceder à seguinte alteração:

[Fim]		para	[Fim]
#\s2Total	\vt\s3		#\s2Total \vt\s3
#\s2Euro	\v\s3		#\s2Escudos \v\s3
[Fim]			[Fim]

De salientar que na transição a flag **\vt** passa a apresentar o valor total em Euros e a flag **\v** passa a apresentar o valor em escudos. Por isso devem ser alteradas apenas as designações que os precedem.

Alteração de preços - Módulo para definir como serão efectuadas as conversões dos preços de venda de Famílias e Artigos. Os preços dos artigos podem ser calculados por conversão ou por cópia ou por uma mistura de ambas.


Para cada preço de venda, indica-se qual o preço onde este se deve basear e se deve ou não fazer uma conversão. Deste modo, se por exemplo, pretendermos simplesmente aplicar a conversão especial ao PVP1, basta configurar que o PVP1 deve ser copiado do PVP1 e aplicada a taxa de conversão. Se, por exemplo, já tínhamos previamente colocado no PVP5 os preços que pretendíamos usar no PVP1 podemos configurar o PVP1 para copiar o PVP5 sem aplicar qualquer taxa.

Arredondamentos - Módulo para definir a precisão dos arredondamentos, por defeito ou para um determinado intervalo monetário.

2. Interface com o utilizador

2.1. Alternar apresentação de Preços

Nesta versão existe o conceito de moeda de operador. Esta moeda é a moeda com que o operador está a introduzir valores e pode ser alterada premindo o símbolo do Euro na barra lateral ou a combinação de teclas Ctrl+Alt+Shift+F1. Pode ser configurada uma sequência de teclas para configurar uma combinação mais simples para este efeito.



Quando é alterada a moeda de operador todos os valores apresentados no écran mudam de moeda. Isto inclui: caixas de edição de valores, botões de mesa, listas de consumo, etc.





2.2. Formato do Dinheiro

Dado que o programa apresenta de forma alternada os preços, consoante a necessidade do operador, é necessário configurar dois tipos de formato para essa mesas moedas. Então deve proceder a essa configuração na janela **Sistema... Técnico... Definições Gerais**.



No módulo **Formato do Dinheiro** desta janela pode configurar os respectivos formatos alternando a posição do botão . De salientar que quando o botão está activo o formato corresponde ao Euro.

2.3. Janela de Recebimento

A janela de recebimento permite introduzir valores em Euros e escudos simultaneamente.



Os valores apresentados no display de cliente são apresentados na moeda do operador. O troco pode assumir valores negativos para que o operador perceba melhor quanto falta pagar e possa auxiliar o cliente a pagar com outra moeda se necessário. No display de cliente o troco não mostra valores negativos. Desta forma o operador pode também alternar o valor apresentado ao cliente premindo o símbolo do Euro da barra lateral.

2.4. Janela Take-Away (troco rápido)

Na janela de pedidos em modo Take-Away os valores de troco rápido são escolhidos de acordo com a moeda do operador.



Esses valores para o troco rápido devem ser configurados na janela **Sistema... Técnico... Caixas**, quer para a moeda Nacional quer para o Euro.



Nesta janela deve definir também qual a taxa de conversão para o Euro.