



zs pos

**Comércio a
retalho**

SELF CHECK-OUT

Self Check-out

- Parametrizar
- Usabilidade



Self Check-out

Este módulo adicional pode ser ativado diretamente no backoffice.

O módulo Self Check-out permite ao cliente transformar um ponto de venda num posto de auto-atendimento de forma fácil e intuitiva.



INICIAR

Selecionar idioma



Self Check-out - Parametrização

- Aceder ao backoffice
- Aceder a configuração
- No separador **Definições** alterar o tipo de frontoffice para **SELF CHECKOUT**
- Selecionar os tipos de pagamentos disponíveis
- Só funciona com gavetas de dinheiro compatíveis e com terminais TPA integrados

The screenshot shows a configuration window titled "Configuração" with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: "Aspecto", "Geral", "Definições" (highlighted with a green box), "Configurações Globais", "Menus / Promoções", "Notificações e Integrações", "Sessões", "Periféricos", and "AT e Validações Fiscais".

Under the "Definições" tab, the "Tipo de frontoffice" is set to "SELF CHECKOUT" in a dropdown menu, which is also highlighted with a green box. To the right of the dropdown is a gear icon.

Below this, there is a section titled "Botões visíveis no frontoffice auto" with a list of payment options:

- CARTÕES
- BALCÃO
- Dinheiro (também no Self Checkout) (highlighted with a green box)
- Multibanco (também no Self Checkout) (highlighted with a green box)
- Pedidos Conta
- Euroticket
- Multibanco

To the right of the list is a dark grey panel with two buttons: "DINHEIRO" and "MULTIBANCO". Below this panel is a "Reset" button.


The interface also shows a sidebar on the left with the number "1" and "2.1" next to the respective sections.

Self Check-out - Parametrização

- Selecionar o botão de funções  para editar imagem de fundo e cores da aplicação

Aspecto Geral:

- Editar a cor de fundo, cor primária e cor secundária.
- Escolher tipo de letra
- Opções de fundo: Centrar, Esticar, Manter proporções
- Na lupa selecionar a imagem de fundo



Configurar Self Checkout

Aspecto Geral | Produto Sugerido | Outras opções

Cores

Cor do fundo

Cor primária

Cor secundária

Tipo de Letra

Segoe UI

Opções do fundo

Centrar

Esticar

Manter proporções

Imagem

INICIAR

Confirmar Cancelar

Self Check-out - Parametrização

- Selecionar o botão de Produto Sugerido
 - Botão Aceitar
 - Fundo
 - Texto
 - Coordenadas
 - Botão de Recusar
 - Fundo
 - Texto
 - Coordenadas
 - Opções da imagem
 - Centrar
 - Esticar
 - Manter proporções
 - Produto Sugerido
 - Pesquisa
 - Carregar Imagem
 - Eliminar imagem
 - Pré-visualizar

Configurar Self Checkout

Aspecto Geral Produto Sugerido Outras opções

Botão de Aceitar

- Fundo
- Texto
- Topo: 10
- Esquerda: 10
- Largura: 160
- Altura: 47

Botão de Recusar

- Fundo
- Texto
- Topo: 60
- Esquerda: 10
- Largura: 160
- Altura: 47

Opções da imagem

- Centrar
- Esticar
- Manter proporções

Produto Sugerido

Código: 0

Imagem

Pré-visualizar



Confirmar Cancelar

Self Check-out - Parametrização

- Selecionar o botão de Outras opções
 - Tempo máximo de inatividade em segundos
 - Ao abrir o menu de opções no checkout
 - Tempo máximo de inatividade em segundos
 - Ao passar x segundos com o ecrã sem ação volta ao início

Configurar Self Checkout

Aspecto Geral Produto Sugerido **Outras opções**

Tempo maximo de inatividade (Opções) 30 Segundos

Tempo maximo de inatividade (utilizador) 90 Segundos

Confirmar Cancelar

Self Check-out - Usabilidade

- Aceder ao menu de opções na aplicação selecionando o banner de logo zone soft 6 vezes
- É possível aceder o menu de opções principais e periféricos




INICIAR

Selecionar idioma




*clicar 9 vezes seguidas para abrir as configurações



Self Check-out - Usabilidade


- No banner da Zone Soft dentro do consumo é possível realizar as seguintes operações:
 - Apagar
 - Modificar Quantidade
 - Desconto linha
 - Desconto %
 - Reimprimir
 - Alterar preço
 - Cancelar



Self Check-out - Usabilidade

- Fluxo de venda com scan de produtos e introdução manual

Consumo



Passa o artigo no leitor ou seleccione introdução manual




introdução manual

Total: 0,99 €




PAGAMENTO



Self Check-out - Usabilidade

- Se existir produto sugerido configurado ao clicar no botão PAGAR será apresentada a imagem definida com os botões Aceitar e Cancelar



Self Check-out - Usabilidade

- Escolher método de pagamento
- Possibilidade de escolher talão de oferta

Consumo

1	COCA-COLA 330ML	0,99 €
---	-----------------	--------

Total: 0,99 €



Selecione o pagamento




Pretende talão de oferta?

 Talão de oferta

 **VOLTAR À VENDA**

Self Check-out - Usabilidade

- Pagamento com NIF



- Adicionar dados de faturação

