



zone soft®

Talões de Desconto



Talões de desconto.

Deve o utilizador aceder ao **BackOffice** do ZS Rest ou ZS POS, deve seleccionar o separador Configuração e acionar o botão de função Aplicação.



Figura 1 – Acesso às definições da aplicação.

Depois de selecionado a opção da aplicação, vai iniciar uma nova janela da configuração. No separador de Aspecto, deve o utilizador procurar os campos “Cabeçalho dos Talões de Desconto” e “Rodapé dos Talões de Desconto”, inserir os dados referente ao talão de desconto.




Figura 2 – Dados para os talões.

No separador Geral, deve o utilizador procurar o item n.º 65 “Dias autorizados para desconto de saldo”; seleccionar os dias da semana em que é possível o cliente descontar o talão.




Figura 3 – Dias da semana para efetuar o desconto do talão de desconto.

Após o ter seleccionado os dias de desconto deve o utilizador ir ao separador, Menus e Promoções e efetuar as alterações necessárias no quadro Promoções (Válido para todos os postos).




Figura 4 – Quadro promoções.

No quadro das promoções pode o utilizador seleccionar:

Tipos de promoção – Por defeito, esta opção vêm desativada, pode o utilizador seleccionar a opção de: Activado
– Talão de desconto

Esta opção permite a impressão de talões de desconto.

Porcentagem – Pode o utilizador introduzir qual é o valor do desconto.

Atribuição de saldo/desconto – Onde incide este desconto, total da conta, ou valor pago.

Imprimir código de barras – Imprime um código de barras no talão de desconto.

Imprimir nota de crédito – Poder imprimir nota de crédito

Pode descontar até um valor em percentagem, sobre o valor a pagar pelo cliente.

Número de talões máximos por venda – Seleccionar o número de talões que pode o cliente descontar por compra.

Validade do saldo/talões de desconto – O número de dias para descontar o talão após a emissão do talão.

Entre datas – Definir o intervalo de tempo em que o se pode utilizar os talões, independentemente da data de emissão.

Limitar o valor mínimo de compras para que seja possível utilizar o talão de desconto.

Após todas as configurações efetuadas deve o utilizador seleccionar a botão de Salvar.

Nota – Todos os valores que estão com valor igual a zero 0, considera-se como desativada ou não contabilizável.

Função Talão de Desconto.

Deve o utilizador aceder ao **Ponto de Venda / FrontOffice** do ZS Rest, ou ZS POS, selecionar o botão Opções (F11), vai iniciar uma nova janela e selecionar o separador Configuração e acionar o botão de Funções de Pagamento.




Figura 5 – Configurar função de pagamento.

Vai iniciar uma nova janela onde o deve ser configurado o botão de pagamento com recurso aos talões de desconto.



Figura 6 – Selecionar botão para adicionar função.

Na janela pagamento selecionar um dos botões vazios, vai abrir uma nova janela com as várias funções de pagamento.




Figura 7 – Selecionar a função Talão de Desconto

No campo pesquisar, deve-se digitar as iniciais da função de pagamento, vai aparecer o Talão de Desconto selecionar a função e salvar, este fica disponível na página de pagamentos.



Figura 8 – Botão de função implementado

Exemplo de Talão de Desconto.

No Ponto de Venda /FrontOffice, ao se efetua uma venda, a aplicação vai criar o documento de venda e juntamente com este o talão de desconto.

--- ---

TALAO DESCONTO No
1953647683107
Data: 06-03-2019 16:07

Eur 1,78

Valido de 06/03/2019 a 13/03/2019

Figura 9 – Exemplo de talão de desconto

Como utilizar um talão de desconto.

Quando é efetuada uma compra pelo cliente e esta está de acordo com as regras para utilizar um talão de desconto, deve o utilizador no fecho da conta e quando é seleccionado o botão de pagamento (F12), seleccionar na janela de pagamentos e acionar o botão de talão de desconto.



Figura 10 – Pagamento pela função talão de desconto

Na janela dos dados do cliente, seleccionar o pretendido pelo cliente.



The image shows a form titled 'Dados do Cliente'. It contains the following fields: 'Contribuinte' (with a red 'X' icon), 'Nome', 'Morada', and 'Codigo Postal'. There is a 'PT PORTUGAL' label with a flag icon and a 'Cartão de Cliente' button. Below the form is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, a backspace key, and a plus sign. At the bottom, there are three buttons: 'Lista de Clientes', 'Consumidor Final', and a red button with a white 'X' icon.

Figura 11 – Continuação do pagamento.

Na janela dos talões de desconto, coloca-se o número do talão a descontar, selecionar o botão de adicionar talão.



Figura 12 – Adicionar talão de desconto.

Após selecionar pagar vai abrir nova janela onde se pode colocar o valor em falta e selecionar o tipo de pagamento para finalizar o processo.



Figura 13 – Finalizar o pagamento.

Parceiros ZONE SOFT

Para maiores esclarecimentos, por favor submeta a sua questão através do sistema de tickets ou consulte a documentação adicional disponível na mesma plataforma

Clientes ZONE SOFT

Por favor, queira contactar o seu parceiro



zone soft®

Contactos:

Estrada Nacional 3, Zona Industrial Lote I-21 2330-210 Entroncamento

www.zonesoft.pt