

WinREST DNS[®]
A Restauração do Séc. XXI

Grupo

PIE

WinREST DNS[®]

Copyright © 2001 - 2005 GrupoPIE Portugal, S.A.

Índice	Pag.
1. WinREST DNS.....	5
1.1. Licença.....	5
1.2. Instalação Windows.....	6
1.3. Instalação Linux.....	12
1.4. Sistema de gestão de domínios dos Hardlocks	13

Manual do **WinREST WDNS**

Versão: 1.0.0.

Nº de Actualizações: 0

1. WinREST DNS

A Restauração do Séc. XXI

O WDNS nasceu da necessidade de as aplicações comunicarem online entre si em pontos remotos da internet sem a necessidade de ip fixo. O WDNS permite que cada produto (WinREST FO,Store,webreports,VV) estejam ligados entre si com um domínio do tipo **estabelecimento.winrest.ws**.

Características Base

- DNS Dinâmico

1.1. Licença

Os termos deste Contrato de Licenciamento aplicam-se a si como primeiro Licenciado e a todos os que venham a suceder-lo como titulares da Licença de Utilização deste Software **WinREST**.

O fornecimento deste produto está sujeito às limitações habitualmente impostas ao uso de Software para computadores pessoais. Essas limitações e a garantia estão descritas em seguida. A abertura da embalagem que contém o Software implica a sua aceitação em nome próprio e, caso venha a transferir o produto a outrem em nome de terceiros. Caso não concorde ou não aceite os termos deste contrato de licenciamento, o Software poderá ser devolvido acompanhado de comprovativo do respectivo pagamento ao revendedor onde o produto foi adquirido, num prazo de 10 (dez) dias, ficando assegurado o reembolso da totalidade da quantia paga. No entanto para que isso aconteça é indispensável que a embalagem com as disquetes não tenham sido abertas e que os programas não tenham sido usados.


O Grupo PIE Portugal, S.A. detém a propriedade desta cópia do Software **WinREST** e mantém todos os direitos não expressamente outorgados, pelo que o direito do Licenciamento em utilizar o Software **WinREST** termina no caso de não ser cumprida toda e qualquer das disposições deste Contrato.

1.2. Instalação Windows

Para a instalação do wdns deve executar o ficheiro **WinRestDNS.exe** fornecido para a instalação, e seguir os vários passos, tendo em consideração toda a informação que lhe será fornecida. Informação essa que ajudará na instalação correcta da aplicação. O setup de instalação fica em:

Exemplo: C:\Programas\GrupoPIE\WDNS

Após a primeira execução da aplicação, serão criados todos os ficheiros necessários para o seu perfeito desempenho.



Ficheiros

ipsend.cfg – este é o ficheiro de configuração do WDNS o seu conteúdo é o seguinte:

```
ipsend.cfg *
[IPSend]

# Tempo, em minutos (>=5), entre mensagens a enviar
interval=-30


# Endereço da maquina responsável pela alteração da entrada de DNS
address=dns.winrest.ws

# Não mexer
port=9810

# Nome atribuido a esta máquina
#ID=coloque aqui o subdominio.winrest.ws


# Chave atribuída a este nome
#Key=coloque aqui a chave fornecida
```

ipssend.exe- Ficheiro executável do WDNS , após a sua execução o WDNS ficará a correr como um serviço do Windows o nome será Ipsend.




PARAR E DESACTIVAR O SERVIÇO EM WINDOWS

Para parar o wdns basta ir á gestão de serviços do windows na linha onde temos o serviço Ipsend a correr clicar no botão direito do rato e escolher a opção **parar...**



- Para desactivar o serviço premir o botão direito do rato , **propriedades** e no tab Geral no campo **tipo de arranque** seleccionar a opção **Desactivado...**



Iniciar

Parar

Interromper

Retomar

Reiniciar


Todas as tarefas ►

Actualizar

Propriedades

Ajuda

Janela para desactivar o WDNS em windows



1.3 Instalação Linux

Para efectuarmos a instalação do wdns em linux é necessário termos na pen de modulos o wap correspondente ao wdns ou instalar a distribuição 5.0.0.

No FO devemos ir á opção **Plugins... Configurar.... Geral...** e vai aparecer o seguinte quadro:

Clicar no botão WDNS...



The image shows a configuration window titled "WinREST DNS". It has a "Service Active" checkbox which is checked. Below this are several input fields: "Server" with the value "dns.winrest.ws", "Port" with the value "9810", "Address" (empty), "Key" (empty), and "Update time (m)" with the value "10".

1-**Serviço Activo** - Para o wdns estar activo em Linux é necessário colocarmos um visto nesta opção para desactivar basta desmarcar .

2-**Server**- é o servidor dns que está definido por defeito.

3-**Porta**- Porta definida por defeito

4-**Endereço**- Colocar o endereço que criamos no site da PIE quando foi efectuado o registo do sub dominio e do dominio, xxx.winrest.ws

5-**Chave**- Colocar a chave gerada no site da PIE no momento em que se gera o endereço.

6-**Update Time**- Colocar em minutos o tempo estabelecido para serem feitos updates.

1.4 Sistema de gestão de domínios dos hardlocks

Para efectuarmos o registo do Hardlock deveremos proceder da seguinte forma :

- Ir á web page da PIE <http://www.grupopie.com> colocar o **username** e a **password**



-No quadro Gestão de Licenças premir a opção **Consultar Hardlocks...**

PORTAL TECNOLÓGICO WINREST  GrupoPIE





Pretende ser Revendedor PIE? Registe-se aqui!
 Olá Bruno Bernardino
MENU
LOGOUT

A Solução Global para a Restauração - F&B

GRUPO PRODUTOS DOWNLOADS CONTACTOS PESQUISA

Página Inicial > **Menu**

Menu Revendedor

Gestão de Conta	Gestão de Utilizadores
Perfil	Gerir Sub-Utilizadores
Pedido de Alteração de Distribuidor	Gerir Clientes
Gestão de Encomendas	Gestão de Licenças
Encomendar	Consultar Hardlocks
Consultar Encomendas	Alteração de Licenças
	Alteração de Licenças Antigas
Gestão de Parcerias	
Gestão Documental	





- Na lista de hardlocks escolher o hardlock referente ao produto pretendido (WinRest Fo Pro, Light , Video Vigilância e Store) e premir o botão **Listar Hardlocks...**

PORTAL TECNOLÓGICO WINREST  GrupoPIE





Pretende ser Revendedor PIE? Registe-se aqui!
 Olá Bruno Bernardino
MENU
LOGOUT

A Solução Global para a Restauração - F&B

GRUPO PRODUTOS DOWNLOADS CONTACTOS PESQUISA

Página Inicial > **Menu** > **Consultar Hardlocks**

Listar HardLocks

Produto(s):

Todos os Produtos
 WinREST FrontOffice Pro
 WinREST ComServer
 WinREST Store UX

NIF:

Nome:

Nº Hardlock:

Configuração dos Servidores

- Após a operação anterior vamos poder atribuir o domínio (winrest.ws) , pressionando a opção **(clique para atribuir)** onde será colocado o sub-domínio e automaticamente gerada uma chave, que deverá ser colocada no ficheiro ipsend.cfg (windows) ou no campo respectivo do quadro do wdns (Linux). (Já foi explicado anteriormente).

0990216	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990215	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990214	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990211	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990210	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990209	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990208	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença
0990204	111 Teste final	WinREST FrontOffice Pro	(clique para atribuir).winrest.ws e gerar chave	Download Licença

Após estes procedimentos teremos criado um domínio XXXX.winrest.ws .